

Cara Mengaktifkan Auto Forwarding/Penerusan Otomatis di Gmail

Auto Forwarding / Penerusan Otomatis adalah fitur yang dapat meneruskan email secara otomatis ke akun email yang berbeda. fitur ini dapat digunakan sebagai cara untuk mengatur banyaknya akun. dengan begitu kita dapat mengatur agar email yang masuk kesalah satu akun yang kita miliki terkirim juga ke satu atau beberapa akun lainnya.

Auto forwarding juga sangat berguna ketika anda ingin mengganti email lama ke email baru. dengan fitur ini, anda dapat mengatur agar email yang masuk ke email yang lama , akan terkirim juga ke email baru anda. sehingga anda dapat menginfokan teman atau kolega yang masih mengirim ke email lama

1. Di komputer, buka [Gmail](#) menggunakan akun yang ingin digunakan untuk meneruskan pesan. Anda hanya dapat meneruskan pesan untuk satu alamat Gmail, dan bukan grup email atau email alias.
2. Di kanan atas, klik **Setelan** kemudian **Lihat semua setelan**.
3. Klik tab **Penerusan dan POP/IMAP**.
4. Di bagian “Penerusan”, klik **Tambahkan alamat penerusan**.
5. Masukkan alamat email yang dijadikan tujuan penerusan pesan.
6. Klik **Berikutnya > Lanjutkan > Oke**.
7. Pesan verifikasi akan dikirim ke alamat tersebut. Klik tautan verifikasi dalam pesan tersebut.
8. Kembali ke halaman setelan akun Gmail yang ingin Anda gunakan untuk meneruskan pesan, dan refresh browser.
9. Klik tab **Penerusan dan POP/IMAP**.
10. Di bagian “Penerusan”, pilih **Teruskan salinan email masuk ke**.
11. Pilih apa yang ingin Anda lakukan dengan salinan email di Gmail. Sebaiknya Simpan salinan Gmail di Kotak Masuk.

12. Di bagian bawah halaman, klik **Simpan Perubahan**.

Revision #1

Created 31 October 2023 04:10:37 by Rochmad Haryanto

Updated 31 October 2023 04:11:30 by Rochmad Haryanto